



Images système

En Configuration Manager, les images système sont importées à partir de fichiers WIM. Il est possible d'importer des fichiers WIM ayant été modifiés avec DISM ou des fichiers WIM résultants d'une généralisation système (sysprep). On peut les observer dans "Bibliothèque de logiciels" > "Systèmes d'exploitation" > "Images du système d'exploitation".



Importation d'images système

Pour importer une image de système d'exploitation, il suffit de sélectionner le fichier WIM à importer à partir d'un partage réseau (pour que tous les points de distribution de l'infrastructure aient accès à la source) et d'accepter les termes et conditions. Cette tâche est généralement effectuée lorsqu'on désire déployer une version modifiée d'un fichier WIM d'installation (ex. une version qui inclurait des modifications au registre où une image incluant des mises à jour Windows) ou qu'on désire déployer une version plus récente de Windows.





Source de données

Paramètres de pré-cache

Général

Résumé

Progression

Dernière étape

Accéder à la source de données de l'image

Spécifiez le chemin jusqu'au fichier image du système d'exploitation.

Chemin d'accès : Exemple : \\serveur\partage\chemin\fichier.WIM

Parcourir...

- En cochant cette case, vous acceptez que, lors de l'application de cette image à un appareil, soit (1) la licence Windows applicable a été achetée par le biais d'une licence en volume, ou (2) que vous êtes autorisé à lier votre organisation et que vous acceptez en son nom les Termes du contrat de licence logiciel Microsoft appropriés qui se trouvent ici.

La section "Général" de l'assistant permet de nommer le WIM dans l'infrastructure Configuration Manager pour pouvoir l'identifier lorsqu'il sera sélectionné dans d'autres sections de Configuration Manager telles que les séquences de tâches.



Source de données

Paramètres de pré-cache

Général

Résumé

Progression


Dernière étape

Saisir des informations générales pour l'image du système d'exploitation

Indiquez un nom, une version et un commentaire pour l'image du système d'exploitation.

Nom : Version : Commentaire :

Il sera ensuite possible de distribuer le contenu aux points de distribution pour rendre l'image disponible aux clients du site.



Mises à jour de l'image système

Puisque WSUS (Windows Server Update Service) est intégré à Configuration Manager, ce dernier peut utiliser le service de mises à jour pour automatiquement appliquer des Windows Updates sur des images système importées. Il suffit de se diriger dans "Planifier les mises à jour". WSUS n'est cependant pas actif dans l'infrastructure de Configuration Manager que je vous ai remise.



La procédure en est très simple, il suffit de sélectionner les mises à jour à appliquer au WIM et définir une date à laquelle les mises à jour seront ajoutées à l'image système.

Revision #4

Created 2025-02-23 03:09:12 UTC by Alexandre Arsenault-Jetté

Updated 2025-03-19 19:21:24 UTC by Alexandre Arsenault-Jetté